German Secret Ink. Formulas used in prepar-

ation of. Source- M.G.

J.

433

June 14.

8

The following is a copy of the formulas used preparation of German secret ink.

I Comprime de Pyramiden ou (or)

d 0. Igr d 2 I/2 gr.

I Comprime ou de poudre d'aspirine ou (or)

d 0 I gr.
d 2 I/2 gr.

Le tout doit être melange avec 400 cms d'eau pure.

Pour faire apparaitre l'encre invisible.

Tat.

Alceol legerement camphree 22 gr.
Eau distillee 50 gr.
Nitrate de potasso 0 gr. 50
Acide acetique 27 gr.
Tetrachlorure de carbure 20 gr.

Doit être bien melange et le faire appliquer dessus avec du coton mouille.

2nd.

Acide acetique I00 gr.
Alceol a 90 I00 gr.
Eau distillee 50 gr.
Teinture de capsium I5 gr.
Chlorhydrade le quinine 0 gr. 50

Deit etre applique après le premier bain, de la meme maniere mais it faut attendre que la premier solution soit completement soche.

EXEMPT from cutometic declaration per E.O. 11652, Sec. 5(E)(2)

TURNER / CIA 28,54N 1978

Agency Date

C78-4 pq T Review as:

CONFIDENTIAL

REGRADED SESSIES

Authority NND 150065

By CRIGHT HARS, Bate MARCH 15, 1976

m2449

German Secret Ink. Formulas used in preperation of. Source- N.G.

N. 433

June 14.

8

The following is a copy of the formulas used preparation of German secret ink.

I	Comprime de Pyramiden ou (or)	d 0.1gr d 2 1/2 gr.
I	Comprime ou de poudre d'aspirine ou (or)	d 0 I gr. d 2 I/2 gr.

Le tout doit être melange avec 400 cms d'eau pure.

Pour faire apparaître l'encre invisible.

Ist.	•
Alceol legerement camphree	22 gr.
Ecu distillee	50 gr.
Hitrate de potasso	0 gr. 50
Acido acetique	27 gr.
Tetrachlorure de carbure	20 gr.

Doit être bien melange et le faire appliquer dessus avec du coton mouille.

2nd.

Acide acetique	100	gr.	
Alosol a 90°	100	gr.	
Eau distillee	50	gr.	
Tointure de capsium	15	gr.	
Chlorhydrade le quinine	0	gr.	50

Doit être applique après le premier bain, de la même maniere mais it faut attendre que la premier solution soit complètement soche.

M 2 4049

Translation from the French

Compressed Pyramiden
Compressed or Powdered asperine
All of this must be mixed with 400 cms of pure water.
In order to cause the appearance of the invisible ink
lst:
Slightly camphorated Alceol
Must be well mixed and applied with wet cotton.
2nd:
Acetic Acid
Must be applied after the first bath, in the same manner but one
has to wait until the first solution is completely dry.

MU24049